

TREND REXをダウンロードするには、FCアカウント(福井コンピュータグループが提供するご 契約情報などが確認できるサービス)に登録していただく必要があります。 FCアカウントのサイトからお申し込みください。 https://hd.fukuicompu.co.jp/fc-account/ すでにお申し込みいただいている方は、以下のTREND REXのダウンロードへお進みください。



1. 登録したメールアドレスとパスワードを使用して、FCアカウントのサイトにログインします。

FC アカウント ログイン
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた場合 □ ログイン状態を維持する
ログイン
アカウント作成

02

1. FCアカウントにログイン後、左側のメニューから [製品・サービス] – [インストール・バージョンアップ] をク リックします。

 ♀ FCアカウント ← → C FCアカウント 	お知らせの下にある [製品・サービス] ー [インストール・バージョンアップ] をクリックしても同様です。
 ☆ HOME 製品・サービス ③ インストール・パージョンアップ ジ プログラムの更新 ▲ ライセンスの更新 	・ 製品・サービス インストール・ バージョンアップ ・ 最新版プログラム ・ マスタ/テンプレート ノログラムの更新 ・ フログラムの更新 ・ フログラムの更新 ・ ネット認証ライセンス ・ その他プロテクト

2. TREND REX の [インストール] – [全体ファイルを保存してインストール] をクリックします。



3. ダウンロードする全体ファイルの保存先(デスクトップなど)を指定して、[OK]をクリックします。

フォルダーの参照	×
保存先フォルダーを選択して下さい。	
🔜 デスクトップ	
ギャラリ−	
) Esktop	
> 🔤 K+1XXF	
> Z E0fv	'
> 🛂 E77	
> 🕖 ミュージック	
> 🖵 PC	
新しいフォルダーの作成(M) OK まかいわし	
Andrea and a second	

4. ダウンロード完了後、[OK] をクリックして閉じます。



5. ダウンロードした全体ファイル内にある「FCSet-up.exe」をダブルクリックして実行します。



6. [TREND REX セットアップ] ダイアログが表示されます。 確認して [次へ] をクリックします。

TREND REX セットアップ	
TREND REX セットアップへようこそ	
このプログラムは、TREND REXをコンピューターにインストールします。 このセットアッププログラムを実行する前に、すべてのWindowsプログラムを終了することを推奨します。	
< 戻る(B) 次へ(N) >	閉じる

7. [上記の全条項に同意します。]をオンにして、[次へ]をクリックします。



8. コンピューターの時計、インストール先のフォルダーを確認します。 必要に応じて変更し、 [次へ] をクリックします。

TREND REX セットアップ
以下の構成でセットアップを行います。よろしければ、[次へ」ボタンをクリックして下さい。
コンピューターの時計(正しいことを確認して下さい)
2025年06月05日(木) 17時18分 53秒 コンビューターの時間を訂正する(C)
70501
ネット認証ライセンス(占有) : (インターネット接続タイプ)
インストール先
基本フォルダー(S) C:¥FCAPP¥TREND-REX インストール先を変更する(Q)
< 戻る(B) 次へ(N) > 閉じる
•

9. 内容を確認して、 [セットアップ開始] をクリックします。 プログラムのインストールが開始されます。

TREND REX	(セットアップ
インストー セットアップ	ルを開始する準備が整いました。 プ間始をクリックしてインストールを開始して下さい。
✓	他のプログラムを全て終了してください。
✓	ノートパソコンの場合、電源アダプターを接続してください。
✓	「ウイルス対策プログラム」により正しいセットアップが阻害される場合があります。 対応方法は「ウイルス対策プログラム」のヘルプを参照するか、管理者へご相談ください。
✓	セットアップ完了まで、ネットワーク接続を切断しないでください。
	< 戻る(B) 次へ(N) > セットアップ開始 閉じる
5	l

10. インストール完了後、 [ウイルスセキュリティソフトの誤認識について] を確認し、 [閉じる] をクリックします。

再起動が必要な場合は、再起動を行います。

	TREND REX セッ	リトアップ	
	インストー	ル作業が完了しました。	
	~	ウイルスセキュリティソフトについては別途注 下記をよくご覧いただいた上で、対応をお願	意事項があります。 にいいたします。
		ウイルスセキュリティソフ ※上記参照はイン Adobe Readerが	トの誤認識について(W) ターネットへの接続環境と、 インストールされている必要があります。
ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、プログラ ムが正常に動作しない場合があります。誤認識を 防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除 外」を設定する必要があります。 また、インストール後は再起動を行うことをおすす めします。		フトの誤認識により、プログラ い場合があります。誤認識を リティソフト側で「検出の除 があります。 は再起動を行うことをおすす	TREND REXをご利用いただき、誠にありがとうございます。 閉じる



ネット認証はプログラムを起動する際にインターネットを通じてプロダクトIDの認証を行います。 初回起動時はネット認証の設定を行う必要があります。

※TREND-ONE(Mercury-ONE)を既にインストール済みの場合は、それぞれプロダクトIDが異なるため、同時に認証できるように設定を行う必要があります。詳細は以下を参照してください。

https://www.fukuicompu.co.jp/mnl/sos/contents/setupsupport/license/net/sn00008. html

- 1. [TREND REX プログラム] のアイコンをダブ ルクリックします。
- 2. ネット認証ライセンスのメッセージが表示され ます。
- ●プロダクトID認証のメッセージが表示された 場合
 - [はい] をクリックします。

次の「04 ネット認証ライセンスセンターで設定」 に進んでください。

●「プロテクトの情報と、起動するアプリケーションのバージョンが異なります」というメッセージが表示された場合

[OK] をクリックします。

クリック後、以下を参照して操作を行ってくださ い。

https://www.fukuicompu.co.jp/mnl/sos/con tents/setupsupport/license/net/sn00008.ht ml









プロダクトID問い合わせキーを入力し、
 [プロダクトID取得]をクリックします。

福井コンピュータ ネット認証ライセンス:認証設定	×
プロダクトIDの認証を行います。	Q&A
商品パッケージに内包されております、「ネット認証ライセンス証書」をご用意ください。 「プロダクトID問い合わせキー」(12桁)を入力後、プロダクトID取得ボタンをクリックしてください。 インターネットを通して、プロダクトIDを取得する事ができます。	
ブロダクトID問い合わせキー: プロダクトID	取得
「ネット認証ライセンス証書」れの表記が「ネット認証ライセンス(共有)」とたっているお客様 ソフトウェアを管理されている担当者様より配布された、プロダクトII 56桁注たは58桁)を以下の入力欄に直接入力してく (電子メールなどでプロダクトIDを配布されている場合、「コピー/貼」付け」をご利用になると便利です)	ださい。
プロダクトID: メモ: (複数のプロダクトIDをお持ちの場合、アプリケーション情報などを記入してご利用ください) プロダクトID翌	~
インターネット設定 プロダクトIDのインボート	キャンセル
プロダクトID問い合わせキーは「6桁+6桁」です ※プロダクトIDの取得や認証が正常に行えない [インターネット設定]をクリックしてプロキシ設定 みてください。	。 場合は、 定を変更して 10012ポート

プロダクト ID が取得されたことを確認し、
 [プロダクト ID 認証]をクリックします。



3. [ネット認証ライセンス 認証および解除設定] ダイアログが表示されます。 自動認証・自動解除の設定を行い、[OK] をクリックします。

ネット認証ライセンス 認証および解除設定	
 ライセンスの認証と解除の設定 ▲ 自動認証時の設定 ● 製品起動時 ● PO起動時 	◆自動認証時の設定 [製品起動時] : プログラムを起動したときに認証を行います。 [PC 起動時] : パソコンを起動したときに認証を行います。 [しない(手動)] : プログラムの起動後、手動で認証を行います。
 しない(手動) ● 自動解除時の設定 ■ 製品終了時 ■ PC終了時(シャットダウン・ログオフ・再起動) ■ PCスリープ時(電源を入れたままノートPCのふたを閉める場合など) ※スリープからの復旧時には必ず認識を行います。 ※解除された状態で、ネットワーク障害などにより弊社サーバーにアクセスできない場合 	、製品が使用できません。
○ ◆自動解除時の設定 [製品終了時]:プログラムを終了したときに解除を行 [PC 終了時(シャットダウン・ログオフ・再起動)]: [PC スリープ時(電源を入れたままノート PC のふたを 態にしたときに解除を行います。	キャンセル 行います。 パソコンを終了したときに解除を行います。 を閉める場合など)] : パソコンをスリープ状

