

3 器械との接続

FIELD-TERRACEと、観測で使用する器械（TS）を接続します。
器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

3-1 器械と接続する

■ LN-150（Wi-Fi）の場合

1 ホーム画面の「接続」をタップします。


2 「メーカー」や「機種名」などを設定します。

3 「接続」をタップします。




4 「Wi-Fi設定」をタップします。

5 LN-150をタップします。



- 6 「パスワード」を入力して
[接続] をタップします。



- 7 「接続済み」になったら、
端末の [戻る] をタップ
します。



- 8 接続可能なデバイスで
「LN-150」をタップします。

- 9 器械と接続されると、器械の
設定画面が表示されます。
各項目をタップして、設定を
確認してください。

- 10 設定を終えたら、[戻る]
をタップします。



設定の内容は、接続した器械によって異なります


接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例)




11 [戻る] をタップします。

12 器械と接続中の場合は、
[接続] のアイコンに
「○」が表示されます。




次回からの接続は

接続可能なデバイスの一覧から
選択して、簡単に接続できます。



■ LN-150 (Bluetooth) の場合

- 1 ホーム画面の「接続」をタップします。
- 2 「メーカー」や「機種名」などを設定します。
- 3 「接続」をタップします。



- 4 「デバイスを検索」をタップします。
- 5 使用可能なデバイスで「LN-150」をタップします。



6 器械と接続されると、器械の設定画面が表示されます。各項目をタップして、設定を確認してください。



7 設定を終えたら、[戻る] をタップします。

8 [戻る] をタップします。




9 器械と接続中の場合は、[接続] のアイコンに「○」が表示されます。



設定の内容は、接続した器械によって異なります


接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例)



■ DX-200i (Bluetooth) の場合

- 1 ホーム画面の [接続] をタップします。
- 2 [メーカー] や [機種名] などを設定します。
- 3 [接続] をタップします。




- 4 [デバイスを検索] をタップします。
- 5 使用可能なデバイスで「DX-200i」をタップします。



次回からの接続は


ペアリング済みデバイスの一覧から選択して、簡単に接続できます。



6 「ペア設定する」をタップします。

7 器械と接続されると、器械の設定画面が表示されます。各項目をタップして、設定を確認してください。

8 設定を終えたら、「戻る」をタップします。



9 「戻る」をタップします。

10 器械と接続中の場合は、「接続」のアイコンに「○」が表示されます。



設定の内容は、接続した器械によって異なります

接続した器械により、設定可能な項目や内容は異なります。

例)





RC（リモートキャッチャー）を使用する場合は

- 1 「RCを使用する」のチェックをオンにします。
- 2 「接続」をタップします。
- 3 「デバイスを検索」をタップします。

※次回以降もRCはペアリング済みデバイスに表示されません。
毎回「デバイスの検索」をおこなう必要があります。

- 4 使用可能なデバイスでRCをタップします。
- 5 RCと接続され、設定画面が表示されます。



観測方法の種類について

観測方法は

- ・自動追尾
- ・自動視準
- ・手動

から選択できます。

※RCを使用する場合は

- ・自動追尾
- ・自動視準

のみ選択できます。

